

KONFIGURACJA APLIKACJI TRACCAR CLIENT

1. Pobieranie aplikacji Traccar Client


ANDROID: <https://play.google.com/store/apps/details?id=org.traccar.client>

IOS: <https://apps.apple.com/us/app/traccar-client/id843156974>

2. Konfigurowanie do Traccar Client



Do konfiguracji służy opcja **Ustawienia**. W najnowszej wersji Traccar Client najwygodniej jest **wykorzystać kod QR**. Wchodzimy w Ustawienia, następnie w prawym górnym rogu otwieramy Obiekt i skanujemy kod QR. Jeśli skanowanie się powiodło, to automatycznie następuje powrót do Ustawienia.

Pozostaje wpisać identyfikator urządzenia postaci **OG-numer startowy** np. **OG-999**. Trzeba to zrobić ręcznie, gdyż jest on unikatowy dla każdego zawodnika. Identyfikator urządzenia to nic innego jak numer startowy poprzedzony przedrostkiem **OG-**. Przykładowo, jeśli masz numer startowy 123, to wpisujesz **OG-123**.



Jak już dotrzesz na start, uruchom aplikację i włącz **Ciągle śledzenie**. Należy oczywiście zezwolić aplikacji na **dostęp do lokalizacji** i **udzielić pozostałych zgód**. Na mecie wyłączamy **Ciągle śledzenie**. Dane komórkowe muszą być włączone, ale sugerujemy wyłączyć roaming międzynarodowy danych ze względu na bliskość granicy.

Ustawienia można zmienić także ręcznie. Należy wejść w **Ustawienia** i edytować odpowiednie pola. **NIE MOŻNA SIĘ POMYLIĆ!** Każdy znak ma znaczenia.



Identyfikator urządzenia wygląda następująco: **OG-numer startowy**. Czyli przed numerem startowym trzeba dodać **OG-** Przykładowo, jeśli masz numer startowy 123, to wpisujesz **OG-123**. W polu "URL serwera" należy wpisać: **http://activeprogress.eu:8082**

NASTĘPNIE sprawdź na stronie trackingu imprezy np. na monitorze biura zawodów czy jesteś "podświetlony" na czarno po włączeniu **Ciągłe śledzenie**. Jeśli tak, to dane są wysyłane. Jeśli nadal jest "szaro", to trzeba sprawdzić ustawienia aplikacji i telefonu. Czasem pomaga po prostu włączenie / wyłączenie śledzenia.

Status zawodników zmienia się z opóźnieniem. Chwilę trzeba odczekać.

UWAGA: Postaraj się także sprawdzić, czy następujące ustawienia telefonu są prawidłowe:

- **Zezwól aplikacji na działanie w tle**

Aby móc przysyłać aktualną pozycję podczas jazdy, aplikacja potrzebuje zgody na działanie w tle. Jest to niezbędne do poprawnego działania. O zgodę na działanie aplikacji w tle zostaniemy poproszeni przy pierwszym uruchomieniu. Jeżeli zgoda nie zostanie nadana lub z jakiegoś powodu wycofana, to można to zmienić w ustawieniach systemowych telefonu .

- **Wyłącz optymalizację baterii dla aplikacji**


Dotyczy szczególnie telefonów Huawei, Xiaomi i Redmi

Niektóre telefony, posiadające własne nakładki systemowe mogą blokować działanie aplikacji, aby wydłużyć czas pracy telefonu. Powoduje to brak możliwości wysyłania aktualnej pozycji. Aby temu zapobiec musimy dodać Traccar Client do wyjątków, które nie mają podlegać systemowej optymalizacji baterii.

- **Należy zezwolić aplikacji do lokalizacji ze statusem ZAWSZE.** Można to zmienić oczywiście w ustawieniach: Ustawienia > Aplikacje > TraccarClient > Lokalizacja>ZAWSZE.

- Bez obaw. *Tracking działa TYLKO na trasie i w jej pobliżu. Przykładowo w Warszawie nie zobaczymy swojej pozycji na mapie zawodów.*

3. Jak sprawdzić czy Traccar Client działa prawidłowo?



Sprawdzenie na mapce trackingu jest możliwe tylko w pobliżu trasy. Po włączeniu ciągłego śledzenia Twoja pozycja powinna pojawić się na mapie live dla kibiców:

<http://tracking.activeprogress.eu/OG-v15378>

Zawodnicy aktywni są “podświetleni”. Tak jak na załączonym obrazku zawodnicy 2004 i 2112. Zawodnicy nieaktywni są “wyszarzeni”, tak jak 2112.